

# **IRB-Datei-Zugriff IRBACS-SDK**

## **Version 2**

### **Dokumentation**

Stand: Dezember 2017

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Benutzte Datenstrukturen .....</b>	<b>2</b>
2.1	IRB-Header-Struktur .....	2
2.2	IRB-Calib-Struktur .....	3
2.3	Korrekturdaten-Struktur.....	3
2.4	Analogdatenstruktur .....	4
<b>3</b>	<b>Auflistung der DLL-Funktionen .....</b>	<b>5</b>
3.1	version.....	5
3.2	loadIRB.....	5
3.3	unloadIRB .....	5
3.4	getFrameCount .....	5
3.5	getIRBIndices.....	6
3.6	getFrameNumber .....	6
3.7	setFrameNumber .....	6
3.8	getFrameNbByArrayIdx.....	6
3.9	setFrameNbByArrayIdx.....	7
3.10	getTempBBXY .....	7
3.11	getTempXY .....	7
3.12	getDigValXY.....	7
3.13	readPixelData.....	8
3.14	readIRBData .....	8
3.15	readIRBDataUncompressed .....	8
3.16	convertPixelToKelvin.....	9
3.17	getParam.....	10
3.18	setParam .....	11
3.19	getParamS .....	11
3.20	getMilliTime .....	12
3.21	getFrameTimeStamp .....	12
3.22	getIRBCalibData* .....	12
3.23	getIRBHeader* .....	13
3.24	setIRBHeader* .....	13
3.25	saveSingleFrame .....	13
3.26	exportVisBitmap .....	13
3.27	audioComment.....	14

# 1 Einleitung

Die von InfraTec für die Infrarotkameras erstellte Software legt ihre Daten in indizierten Dateien ab, die einen schnellen und komfortablen Zugriff ermöglichen. Um das Handling auch für externe Software zu vereinfachen, ist ein SDK erstellt worden, welches den direkten Zugriff auf IRB-Dateien übernimmt. Diese Bibliothek trägt den Namen IRBACS\_xx.DLL bzw. libirbacs\_xx.so und ermöglicht insbesondere den Zugriff auf die thermografisch relevanten Eigenschaften der in den IRB-Dateien hinterlegten Infrarotbilder.

Die Intention des SDK besteht darin, die Daten für die Integration in eigene Applikationen zur Verfügung zu stellen. Mit den übernommenen Daten kann die eigene Applikationsumgebung gestaltet werden. Die Rücküberführung der veränderten Daten in die InfraTec-Softwareumgebung ist auch aus Integritätsgründen kein primäres Ziel des SDK.

Der Funktionsumfang umfasst den Zugriff auf die abgelegten Temperaturdaten, auf Informationen der Headerstruktur und temperaturrelevante Korrekturparameter. Auch können veränderte Frames als Einzeldatei abgespeichert werden und in beschränktem Umfang Manipulationen der Headerstrukturen vorgenommen werden.

Folgende Betriebssysteme werden unterstützt:

Windows ab XP - 32 Bit:	irbacs_w32.dll
Windows ab 7 - 64 Bit:	irbacs_w64.dll
Linux – 32 Bit:	libirbacs_l32.so
Linux – 64 Bit:	libirbacs_l64.so

Es gelten folgende Einschränkungen:

- Windows 64 bit : Komprimierte IRB-Dateien der VarioCAM® HD lassen sich mit der 64-Bit Version der irbacs.dll nicht unpacken.
- Resolution-enhanced-IRBs werden nicht berechnet, die Thermogramme werden mit der originalen Kamera-Auflösung behandelt

Für den Echtzeitzugriff auf Daten der Kamerasysteme gibt es ein weiteres SDK (IRBGRAB), welches derzeit ausschließlich als 32-Bit-Dll für Windows zur Verfügung steht.

## 2 Benutzte Datenstrukturen

Die Datenstrukturen werden gepackt abgelegt, es werden somit keine Leerbytes zur Ausrichtung zwischen den Elementen der Strukturen eingefügt.

### 2.1 IRB-Header-Struktur

Diese Struktur beschreibt mit ihren Unterstrukturen bild- und temperaturrelevante Informationen des IRB-Formates.

TIRBgeomInfo = packed record

```
    pixelFormat      : Word;  
    compression      : Word;  
    imgWidth         : Word;  
    mgHeight         : Word;  
    upperLeftX       : Word;  
    upperLeftY       : Word;  
    firstValidX      : Word;  
    lastValidX       : Word;  
    firstValidY      : Word;  
    lastValidY       : Word;  
    position         : Single;
```

end;

TIRBobjPars = packed record

```
    emissivity       : Single;  
    objDistance      : Single;  
    ambTemp          : Single;  
    absoConst        : Single;  
    pathTemp         : Single;  
    version          : LongInt;
```

end;

TIRBCalibPars1 = packed record

```
    cbData           : array[0..1567] of byte;
```

end;

TIRBImageInfo = packed record

```
    level            : Single;  
    span             : Single;  
    imgTime          : TDateTime;  
    imgMilliTime     : Single; // Millisekunden  
    imgAccu          : Word;  
    imageComment     : array[0..79] of Char;  
    zoom_hor         : Single;  
    zoom_vert        : Single;  
    imgMilliTimeEx   : SmallInt; // evtl. Mikrosekunden
```

end;

```
TIRBImageData1 = packed record
    geomInfo      : TIRBgeomInfo;
    objectPars    : TIRBobjPars;
    calibPars     : TIRBCalibPars1;
    imgInfo      : TIRBImageInfo;
end;
```

```
PIRBImageData1 = ^TIRBImageData1;
```

## 2.2 IRB-Calib-Struktur

Diese Struktur gibt Zugriff auf die für die Kalibrierung benutzten Daten:

```
TIRBCalibData = packed record
    Version       : Integer;
    Count         : Integer;
    Values        : array [0..269] of Single;
end;
```

## 2.3 Korrekturdaten-Struktur

Diese Struktur gibt Zugriff auf die für die Korrektur benutzten Daten:

```
TIRBCorrPars = packed record
    epsilon      : Double;
    envTemp      : Double;
    tau          : Double;
    pathTemp     : Double;
    lambda       : Double;
    deltaLambda  : Double;
end;
```

## 2.4 Analogdatenstruktur

Diese Struktur wird von readIRBLoggerdata bereitgestellt.

TIRBDataLoggerDataItem = packed record

    TimeStamp : Double;  
    Value : Double;

end;

TIRBDataLoggerEntry = packed record

    Size : integer; // Größe der Daten (Header + Daten) eines Kanals in Byte  
    HeaderSize : integer; // sizeof(TIRBDataLoggerEntry)  
    ChannelName : array[0..31] of Char;  
    DataType : integer; // 0 = ANALOG IN  
    DataCount : integer;

end; // Danach kommen die Daten als TIRBDataLoggerDataItem. Man liest solange ein, bis die Größe des eingelesenen Bereichs der Größe des Gesamteintrages entspricht.

TIRBDataLoggerDataItem = packed record

    TimeStamp : Double;  
    Value : Double;

end;

PIRBDataLoggerEntry = ^TIRBDataLoggerEntry;

TIRBDataLoggerEntry = packed record

    Size : integer; // Größe der Daten (Header + Daten) eines Kanals in Byte  
    HeaderSize : integer; // sizeof(TIRBDataLoggerEntry)  
    ChannelName : array[0..31] of Char;  
    DataType : integer; // 0 = ANALOG IN  
    DataCount : integer;

end; // Danach kommen die Daten mit je ein Double TimeStamp und ein Double Wert  
(TIRBDataLoggerDataItem)

## 3 Auflistung der DLL-Funktionen

Die Bibliotheken sind in der Programmiersprache Pascal erstellt, die Aufrufkonvention ist stdcall.

### 3.1 version

**function version( var mainver, subver : Integer ): Boolean;**

Zweck: Dient zur Ermittlung der Dll-Version der Bibliothek und kann vom Programm zum Integritätscheck verwendet werden.

Parameter: mainver: Hauptversion  
subver: Unterversion

Rückgabe: True bei Erfolg  
False bei Misserfolg

### 3.2 loadIRB

**function loadIRB( const fn : PAnsiChar ) : PtrUInt;**

Zweck: Öffnet eine IRB-Datei zur Bearbeitung und gibt einen Handle zurück und aktiviert das erste Frame in der IRB-Datei.

Parameter: fn: Pfadname der IRB-Datei

Rückgabe: Referenz auf Verwaltungsstruktur  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.3 unloadIRB

**procedure unloadIRB( const aHandle : PtrUInt );**

Zweck: Gibt die zu einer geöffneten IRB-Datei zugehörige Verwaltungsstruktur in DLL wieder frei.

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: keine

### 3.4 getFrameCount

**function getFrameCount( const aHandle : PtrUInt ): Integer;**

Zweck: Ermittelt die Anzahl der in einer IRB-Sequenzdatei enthaltenen Einzelbilder.

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: Anzahl der IR-Bilder  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.5 getIRBIndices

**function getIRBIndices( const aHandle : PtrUInt; const irbIdxList : PInteger ) : Integer ;**

**Zweck:** Ermittelt die in der IRB-Datei enthaltenen Indexe der Thermobilder, die sog. IRB-Indices

**Parameter:** aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
irbIdxLst: Durch Aufruf mit nil erhält man die Anzahl der IRB-Indexe in der IRB-Datei zurück. Der zu allozierende Speicherbereich muss mindestens die Größe Anzahl IRB-Indexe \* SizeOf(Integer) haben. Übergibt man den Zeiger auf diesen Speicherbereich, werden von der Funktion getIRBIndices alle IRB-Indexe der IRB-Datei darin abgelegt.

**Rückgabe:** Anzahl der in der IRB-Datei enthaltenen IRB-Indexe  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.6 getFrameNumber

**function getFrameNumber(const aHandle : PtrUInt ) : Integer;**

**Zweck:** Ermitteln des IRB-Indices des aktivierten Thermobildes

**Parameter:** aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

**Rückgabe:** IRB-Index des aktiven Frames  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.7 setFrameNumber

**procedure setFrameNumber( const aHandle : PtrUInt; const frno : Integer );**

**Zweck:** Aktivieren des Thermobildes mit dem IRB-Index frno

**Parameter:** aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
frno: Nummer des zu aktivierenden Thermobildes, ausgehend von der internen Nummerierung per indexID

**Rückgabe:** keine, Erfolg der Aktion kann mit getFrameNumber überprüft werden

### 3.8 getFrameNbByArrayIdx

**function getFrameNbByArrayIdx( const aHandle : PtrUInt ) : Integer;**

**Zweck:** Gibt den Array-Index des aktivierten Thermobildes (Aufsteigende Nummerierung der Frames beginnend mit 0)

**Parameter:** aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

**Rückgabe:** (-1) – bei Fehler  
Array-Index des aktiven Frames beginnend mit 0



### 3.9 setFrameNbByArrayIdx

**procedure setFrameNbByArrayIdx(const aHandle : PtrUInt; const frno : Integer);**

Zweck: Aktivieren des Thermobildes mit dem Array-Index frno  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
frno: Array-Index des zu aktivierenden Thermobildes in der Sequenz (frno beginnend mit 0 bis Thermobildanzahl-1)  
Rückgabe: keine, der Erfolg der Aktion kann mit setFrameNbByArrayIdx überprüft werden

### 3.10 getTempBBXY

**function getTempBBXY( const aHandle : PtrUInt; const xx, yy : Integer) : Double;**

Zweck: Ermittelt Blackbody-Temperatur an der mit (xx,yy) adressierten Stelle im Thermobild  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
xx: X-Koordinate des Messpunktes (0-indiziert)  
yy: Y-Koordinate des Messpunktes (0-indiziert)  
Rückgabe: Temperaturwert in Kelvin,  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.11 getTempXY

**function getTempXY( const aHandle : PtrUInt; const xx, yy : Integer) : Double;**

Zweck: Ermittelt korrigierte Temperatur an der mit (xx,yy) adressierten Stelle im Thermobild  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
xx: X-Koordinate des Messpunktes  
yy: Y-Koordinate des Messpunktes  
Rückgabe: Temperaturwert in Kelvin  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.12 getDigValXY

**function getDigValXY( const aHandle : PtrUInt; const xx, yy : Integer) : Double;**

Zweck: Ermittelt Digitalwert an der mit (xx,yy) adressierten Stelle im Thermobild  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
xx: X-Koordinate des Messpunktes  
yy: Y-Koordinate des Messpunktes  
Rückgabe: Digitalwert  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.13 readPixelData

**function readPixelData( const aHandle : PtrUInt; const pData: Pointer; const what : Integer ) : Integer;**

**Zweck:** Füllt den übergebenen Speicherbereich mit den im Thermogramm Daten, je nachdem,, was über what angefordert wurde (Digitalwerte, Blackbody-Temperaturen, korrigierte Temperaturen).

**Parameter:**

aHandle:	mit loadIRB erzeugte Referenz
pData:	Zieladresse des Datenfeldes (Double) (vom Aufrufer zu allokieren) bei nil wird die Größe des zu allozierenden Speichers in Byte zurückgegeben
what:	zu ermittelnde Werte 0 - Blackbody-Temperaturen in K (Datentyp Double) 1 – Korrigierte Temperaturen in K (Datentyp Double) 2 – Digitalwerte (Datentyp Double) 3 - Blackbody Temperaturen in K (Datentyp Single)

**Rückgabe:** Länge des Feldes in Byte  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.14 readIRBData

**function readIRBData( const aHandle : PtrUInt; const pIRBFrame: PIRBImageData1 ) : Integer;**

**Zweck:** Liest die Rohdaten (ggf. auch komprimiert) incl. Header für das ausgewählte Bild

**Parameter:**

aHandle:	mit loadIRB erzeugte Referenz
pIRBFrame:	Zieladresse des Datenfeldes (vom Aufrufer zu allokieren) bei nil wird die Größe des zu allozierenden Speichers in Byte zurückgegeben

**Rückgabe:** Länge des Feldes in Byte  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.15 readIRBDataUncompressed

**function readIRBDataUncompressed( const aHandle : PtrUInt; const pIRBFrame: PIRBImageData1 ) : Integer;**

**Zweck:** Liest unkomprimierte Rohdaten incl. Header für das ausgewählte Bild

**Parameter:**

aHandle:	mit loadIRB erzeugte Referenz
where:	Zieladresse des Datenfeldes (vom Aufrufer zu allokieren) bei nil wird die Größe des zu allozierenden Speichers in Byte zurückgegeben

**Rückgabe:** Länge des Feldes in Byte  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

### 3.16 convertPixelToKelvin

**function( const aHandle : PtrUInt; const pData: Pointer; const cnt: Integer; const corrpars : Pointer ): Integer;**

**Zweck:** Wandelt Rohwerte (Digitalwerte) unter Benutzung der internen Kalibrierung und der übergebenen Korrekturparameter in Temperaturwerte

**Parameter:**

aHandle:	mit loadIRB erzeugte Referenz
pData:	Quell/Zieladresse des Datenfeldes vom Typ Double (vom Aufrufer zu allokalieren und zu füllen)
cnt:	Größe des zu konvertierenden Bereiches in Byte
Corrpars:	Struktur mit Korrekturparametern (s.o. TIRBCorrPars ) oder nil (die internen Korrekturparameter werden verwendet)

**Rückgabe:** Anzahl der berechneten Werte  
im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

Beispiel:

```
FIrbacsHnd := _irbacs64_loadIRB( filenam ); // Laden der IRB-Datei
// Ermitteln des Speicherbedarfs
iMemSize := _irbacs64_readPixelData( FIrbacsHnd, nil, 2 );
    Getmem( kelvdat, iMemSize );
    iMemSize := _irbacs64_readPixelData( FIrbacsHnd, kelvdat, 2 ); // Laden
der Pixel als Rohwerte

... Manipulieren der Rohwerte ( im Double-Format )
pDoub := PDouble( kelvdat );
For iPixel := 0 to ( iMemSize div SizeOf( Double ) )-1 do
Begin
    pDoub^ := pDoub^ - 10;
    Inc( pDoub );
end;
...
Corrpars.epsilon := 0.95;
Corrpars.envtemp := 293.15; // in K
Corrpars.tau      := 0.8;
Corrpars.pathtemp := 283.15; // in K
Corrpars.lambda   := 0; // Nutzung des Standardwertes
Corrpars.deltaLambda := 0; // Nutzung des Standardwertes

Res : = _irbacs64_convertPixelToKelvin(FIrbacsHnd, kelvdat, iPixelSize,
@corrpars );
```

### 3.17 getParam

**function getParam(const aHandle :PtrUInt; const what : Integer; var aValue : Double): Boolean;**

Zweck: Liest einen Parameterwert vom Typ Single (float) aus einer IRB-Datei

Parameter:

aHandle:	mit loadIRB erzeugte Referenz
what:	Welcher Parameterwert soll in Value zurückgegeben werden:

- 0 - Bildbreite
- 1 - Bildhöhe
- 2 – Mitteltemperatur (Level) in K
- 3 – Spreizung (Span
- 4 - Emissionsgrad
- 5 - Entfernung
- 6 - Pfadtemperatur
- 7 - Umgebungstemperatur
- 8 - Absorption
- 9 - IRB-Dataversion (100 o. 101)
- 10 - Zoom (1 = 100%)
- 14 - PixelFormat :

- 1 = BYTE (8 Bit, ohne Vorzeichen)
- 2 = WORD / (16 Bit, ohne Vorzeichen)

0xF084 = 61572 = SINGLE / FLOAT (32 Bit, mit Vorzeichen)

- 15 - Transmission (tau)
- 16 - Schwerpunktwellenlänge Lambda
- 17 - deltaLambda
- 18 - Millisekunden-Zeitstempel
- 19 - Absolutzeitstempel (seit 30.12.1899 12.00 Uhr, 1 = 1 Tag)
- 20 – Kalibrierbereichsuntergrenze in K
- 21 – Kalibrierbereichsobergrenze in K
- 22 – Triggerstatus
- 23 – Integrationszeit in µsec
- 24 – HFOV in °
- 25 – VFOV in °
- 26 – Smooth
- 27 – Kamertemperatur in K
- 28 – Sensortemperatur in K
- 29 – Prozessinterface Digitalwerte (optional)
- 30 – Prozessinterface Analogwert 1 (optional)
- 31 – Prozessinterface Analogwert 2 (reserviert)
- 32 – Prozessinterface Analogwert 3 (reserviert)
- 33 – Prozessinterface Analogwert 4 (reserviert)
- 34 – Prozessinterface Analogwert 5 (reserviert)

aValue: ausgelesener Rückgabewert  
Rückgabe: True – Erfolg mit gültigem Wert in aValue  
False – Fehler

### 3.18 setParam

**function setParam(const aHandle : PtrUInt; const what : Integer; const aValue : Double) : Boolean;**

Zweck: Ändert Parameter in einem IRB-Bild  
mit saveSingleFrame() werden diese Änderungen dann in einer Einzeldatei gespeichert  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
what: siehe getParam  
aValue: Übergabewert  
Rückgabe: True – Erfolg  
False – Fehler

### 3.19 getParamS

**function getParamS( const aHandle: PtrUInt; const what: Integer; const aValue: PAnsiChar) : Boolean;**

Zweck: Liest einen Parameterwert vom Typ PAnsiChar aus einer IRB-Datei  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
what: Spezifikation des abgefragten Parameters  
11 - Kameraname  
12 - Kamera Serien-Nr.  
13 - Objektivname

Value: Übergabe eines Zeigers auf mindestens 256 Byte (bzw. cMaxParamString) großen Speicherbereich. Es werden maximal 256 Byte mit einem nullterminiertem String beschrieben.

Rückgabe: True – Erfolg mit gültiger Zeichenkette in aValue  
False – Fehler

### 3.20 getMilliTime

**function getMilliTime( const aHandle : PtrUInt) : Double;**

Zweck: Liest den ms-Zeitstempel für das ausgewählte Bild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: Hochaufgelöster ms-Zeitstempel  
im Fehlerfall 0

### 3.21 getFrameTimeStamp

**function getFrameTimeStamp( const aHandle : PtrUInt; timestamp : TSystemTime) : Boolean;**

Zweck: Liest das Datum und die Uhrzeit für das ausgewählte Bild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: True – Erfolg (gültiger Zeitstempel in timestamp)  
False – Fehler

TSystemTime : unter Delphi und C++ übliche SystemTime-Struktur folgenden Inhalts:

```
type TSystemTime = record
  Year: Word;           Year part
  Month: Word;          Month part
  DayOfWeek: Word;      Day of week part
  Day: Word;            Day of month part
  Hour: Word;           Hour of the day
  Minute: Word;         Minute of the hour
  Second: Word;         Second of the minute
  MilliSecond: Word;    Milliseconds in the second
end;
```

### 3.22 getIRBCalibData\*

**function getIRBCalibData(const aHandle : PtrUInt; var IRBCalibData : TIRBCalibData) : Boolean;**

Zweck: Liest die Kalibrierwerte einer IRB-Datei aus

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
IRBCalibData: Struktur mit Kalibrierwerten (wenn IRBCalibData.Version=8 oder 9, beziehen sich die Einträge im Array IRBCalibData.Values auf einen Temperaturwert.

Rückgabe: True – Erfolg  
False – Fehler

*\*Die Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit der älteren Version 1 im Interface enthalten. Ihre Funktionalität erübrigt sich durch die Funktion convertPixelToKelvin.*

### 3.23 getIRBHeader\*

**function getIRBHeader( const aHandle : PtrUInt; var aIRBHeader : TIRBImageData1 ) : Boolean;**

Zweck: Auslesen des IRB-Headers eines IR-Bildes  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
aIRBHeader: IRB-Header ohne Bilddaten  
Rückgabe: True – Erfolg  
False – Fehler

*\*Die Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit der älteren Version 1 im Interface enthalten. Ihre Funktionalität erübrigt sich durch die Funktion convertPixelToKelvin.*

### 3.24 setIRBHeader\*

**function setIRBHeader( const aHandle : PtrUInt; const aIRBHeader : TIRBImageData1 ) : Boolean;**

Zweck: Rückschreiben des IRB-Headers in ein IR-Bild  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
aIRBHeader: IRB-Header ohne Bilddaten  
Rückgabe: True – Erfolg  
False – Fehler

*\*Die Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit der älteren Version 1 im Interface enthalten. Ihre Funktionalität erübrigt sich durch die Funktion convertPixelToKelvin.*

### 3.25 saveSingleFrame

**function saveSingleFrame(const aHandle : PtrUInt; fn : PChar; pIRBFrame : Pointer) : Boolean;**

Zweck: Speichert eine Irb-Datei unter angegebenen Namen  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
fn: Pfadname der IRB-Datei  
pIRBFrame: Zeiger auf IRB-Frame (IRBHeader und Bilddaten). Diese Daten sollten z.B. mit der Funktion readIRBDataUncompressed gelesen worden sein. Ist der Wert nil, so wird das aktivierte Frame gespeichert.  
Rückgabe: True – Erfolg  
False – Fehler

### 3.26 exportVisBitmap

**function exportVisBitmap( const aHandle : PtrUInt; const fn : PAnsiChar ) : Boolean;**

Zweck: Speichert das visuelle Bild einer IRB-Datei unter dem angegebenen Namen im entsprechenden Format ab  
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz  
fn: Pfadname der zu speichernden Bilddatei

Rückgabe:     True – Erfolg  
              False – Fehler

### 3.27 audioComment

**function audioComment( const aHandle : PtrUInt; const fn : PAnsiChar ) : Boolean;**

Zweck:           Speichert den Audiokommentar einer IRB-Datei unter dem angegebenen Dateinamen ab  
Parameter:     aHandle:       mit loadIRB erzeugte Referenz  
              fn:               Vollständiger Dateiname (inkl. Pfad) der zu speichernden Audiodatei  
Rückgabe:     True – Erfolg  
              False – Fehler